Śliniak i opaska z frotte

RIJS TEXTILES
rijstextiles.com

Darmowy wykrój · śliniak 19 × 26 cm, obwód szyi ok. 27 cm · opaska z elastycznego frotte · poziom: początkujący

Materiały

Śliniak: frotte lub bambusowe frotte Podwójny Dotyk, szer. 150 cm	2 kawałki 21 × 28 cm (z 1 m: 10 śliniaków)
Śliniak: 1 zatrzask do przyszycia (6–11 mm)	
Opaska: elastyczne frotte, szer. 150 cm	opaska + pasek (patrz tabela)
Igła 90/14 (frotte) lub igła do dzianin 75/11–80/12 (elastyczne frotte), nici poliestrowe, szpilki, nożyczki, igła do szycia ręcznego	

Śliniak

1. Wydrukuj stronę 2 w skali 100 % i sprawdź kwadrat 3 × 3 cm. Wytnij szablon wzdłuż grubej linii (zapas na szwy 0,75 cm jest wliczony).

2. Wytnij dwa elementy: przód i tył.

3. Złóż je prawymi stronami do siebie i spnij brzegi szpilkami.

4. Przeszyj dookoła 0,75 cm od brzegu (linia przerywana), także wokół szyi i paseczków. Na dole zostaw otwór 6 cm.

5. Natnij zaokrąglenia, nie przecinając linii szwu. Przewróć śliniak i dobrze wypchnij brzegi i paseczki.

6. Przeszyj dookoła 0,5 cm od brzegu; tak zamkniesz też otwór.

7. Przyszyj zatrzask przy krzyżykach: część wypukłą od spodu jednego paseczka, część wklęsłą na wierzchu drugiego.

Opaska z elastycznego frotte

Obwód głowy	Opaska (długość × szerokość)	Pasek
52 cm	46 × 20 cm	12 × 8 cm
56 cm	50 × 20 cm	12 × 8 cm
60 cm	54 × 20 cm	12 × 8 cm

Największa rozciągliwość wzdłuż długości opaski. Szwy 1 cm, ściegiem elastycznym lub wąskim zygzakiem.

1. Złóż opaskę wzdłuż na pół (prawymi stronami do siebie) i przeszyj dłuższy bok.

2. Przewróć rękaw na prawą stronę.

3. Połóż końce płasko jeden na drugim, zszyj je i obrzuć szew zygzakiem.

4. Złóż pasek wzdłuż na pół, przeszyj dłuższy bok i przewróć go (szer. ok. 3 cm).

5. Owiń pasek ciasno wokół szwu, tak by powstała kokardka, i przyszyj końce ręcznie od wewnątrz.

Porady

Frotte gubi kłaczki przy krojeniu: otrzep elementy. Pranie w 30 °C, suszarka w niskiej temperaturze, bez wybielacza.

Drukowanie

Wydrukuj stronę 2 w skali 100 % (rzeczywisty rozmiar, nie „dopasuj do strony"). Zmierz kwadrat kontrolny: musi mieć dokładnie 3 × 3 cm.

Śliniak: szablon w skali 1:1

Wytnij 2× z frotte

RIJS TEXTILES
rijstextiles.com

